

# Winchester Template – Konfiguration

## Konfiguration des Templates Winchester

Demo des Templates in hellem Design:

<https://winchester.zencartdemo.at>

Demo des Templates in dunklem Design:

<https://winchesterblack.zencartdemo.at>

Download des Templates:

[Responsives Template Winchester für Zen Cart 1.5.7 deutsch](#)

## Konfiguration der Sideboxen

Nach der Installation des Templates klicken Sie unter Tools > Boxlayout auf den Button Zurücksetzen.

Stellen Sie danach Ihre gewünschten Sideboxen ein.

Beachten Sie, dass das Aktivieren von Sideboxen für die rechte Spalte normalerweise sinnlos ist, da dieses Template die rechte

Spalte grundsätzlich nicht verwendet.

Wenn Sie im Header ein Suchfeld anzeigen wollen (dringend empfohlen), dann aktivieren Sie die Sidebox search\_header und stellen diese auf EIN und RECHTS, damit sie in der linken Sidebar nicht nochmals angezeigt wird

Um in diesem Suchfeld die Sofortsuche zu nutzen, installieren Sie unter Module > Plugin Manager das Plugin Instant Search.

Bei allen anderen möglichen Sideboxen, die Sie aktivieren wollen wählen Sie immer EIN und LINKS.

Stellen Sie nun die Sideboxen ein, die Sie anzeigen wollen und stellen Sie dabei die Einstellung Show Box @ Min-Width immer auf Aus.

Diese Einstellung regelt die Anzeige von Sideboxen für mobile Geräte und für die sollten die Sideboxen immer aus sein.

In der Templatdemo auf <https://winchester.zencartdemo.at> sind nur die Sideboxen Kategorien und Hersteller auf EIN.

## Sprachauswahl im Header entfernen

Wenn Sie im Shop nur eine Sprache aktiv haben und die Sprachauswahl im Header nicht benötigen, können Sie die Anzeige in der Winchester Template Konfiguration deaktivieren.

## Megamenu im Header entfernen

Wenn Sie das Megamenu im Header nicht benötigen, können Sie die Anzeige in der Winchester Template Konfiguration deaktivieren.

## EZ Pages im Megamenu

Wenn Sie im Megamenu im Header einen eigenen Menüpunkt mit Ihren EZ Pages anzeigen wollen, aktivieren Sie das in der Winchester Template Konfiguration:

Winchester – EZ Pages im Topmenü

Es erscheinen dann dort die EZ Pages, die mit Kopfzeile aktiv angelegt sind.

Es ist dazu nicht nötig die Sidebox `ezpages_drop_menu.php` zu aktivieren.

Eine weitere EZ Pages Navigation ist in diesem Template nicht vorgesehen, lassen Sie daher Konfiguration > EZ Pages Einstellungen > Kopfzeile anzeigen auf 0

## Logo austauschen

Das Template verwendet 2 Logos, eines für Desktop/Tablets und eines für Smartphones

`includes/templates/winchester_responsive/images/logo.png`

überschreiben

Größe des Logos sollte so wie in der Demo sein: 240 Pixel x 70 Pixel

`includes/templates/winchester_responsive/images/logo-mobile.png`

überschreiben

Größe des Logos sollte so wie in der Demo sein: 200 Pixel x 50 Pixel

## Slogan unter Logo ändern oder deaktivieren

```
includes/languages/german/winchester_responsive/header.php  
includes/languages/english/winchester_responsive/header.php
```

```
define('HEADER_SALES_TEXT', 'DEMOSHOP<br>Template WINCHESTER');
```

Halten Sie diesen Text kurz.

Um ihn gar nicht anzuzeigen, ändern Sie auf

```
define('HEADER_SALES_TEXT', '');
```

## Social Media Links rechts unten

Inhalt kann geändert werden in:

```
includes/languages/german/extra_definitions/winchester_responsive/  
winchester_responsive_defines.php
```

Für englische Version entsprechend in

```
includes/languages/english/extra_definitions/winchester_responsive  
/winchester_responsive_defines.php
```

Voreingestellt ist dort folgender Code :

```
define('SOCIAL_MEDIA_FOOTER', '');
```

Das zeigt die entsprechenden Social Networks als Font Awesome Icons an.

Ändern Sie in den Links die # auf die korrekte URL zu Ihrer Plattform ab.

Und entfernen Sie welche, die Sie nicht verwenden.

Beispiel für Facebook und Instagram only:

```
define('SOCIAL_MEDIA_FOOTER', '');
```

Wenn Sie diesen Bereich gar nicht anzeigen wollen, einfach in der Template Konfiguration deaktivieren

## Zahlungsartenicons link unten

Verwendet wird ein 266×40 Pixel großes png in :  
images/content/payment-options.png

Gestalten Sie Ihr eigenes und laden es hoch nach images/content/payment-options.png und überschreiben das bestehende damit.

Wenn Sie diesen Bereich gar nicht anzeigen wollen, einfach in der Template Konfiguration deaktivieren

## Bilder auf Inhaltsseiten

Dieses Template hat Beispielinhaltsseiten, in denen Bilder entweder links floatend oder rechts floatend eingebunden sind als

Beispiele mitgebracht.

z.B.

[https://winchester.zencartdemo.at/index.php?main\\_page=about\\_us](https://winchester.zencartdemo.at/index.php?main_page=about_us)

Die entsprechenden Bilder sind im Ordner images/content abgelegt und werden z.B. so aufgerufen:

```
<div class="contentimage-right"></div>
```

oder

```
<div class="contentimage-left"></div>
```

Im Hauptstylesheet stylesheet.css stehen die Definitionen .contentimage-right und .contentimage-left zum Styling zur Verfügung

Optional:

GPSR

## Herstellerinformationen

Wenn Sie das Modul [GPSR Herstellerinformationen](#) 1.0.3 oder höher installiert haben, werden die Infos von diesem Template als Tab auf der Artikel­detail­seite angezeigt.

Um das zu nutzen aktivieren Sie diese Einstellung in der Winchester Template Konfiguration.

Beispiel:

[https://winchester.zencartdemo.at/index.php?main\\_page=product\\_info&cPath=3\\_11&products\\_id=5](https://winchester.zencartdemo.at/index.php?main_page=product_info&cPath=3_11&products_id=5)

## Wie ändere ich Bilder und Links in den Slideshows auf der Startseite?

Es gibt zwei „Slider“ in den Winchester Templates.

Die echte Slideshow oben ist admingesteuert. Unter Tools > Bannermanager die Banner mit der Bannergruppe homepageslide entsprechend ändern.

Unter Banner URL die Dummy Raute rausnehmen und den gewünschten Link eintragen

Zum Austausch der Bilder entweder über den Bannermanager andere hochladen oder einfach per FTP die mitgelieferten Beispielbilder in images/banners überschreiben. Diese Bannerbilder müssen exakt die Größe 1600×480 Pixel haben

Unterhalb der Slideshow sind drei Bilder, die man dazu verwenden kann zu den Hauptkategorien oder Hauptinhalten des Shops zu linken.

Dieser Bereich kann einfach über Tools > Seiteneditor bearbeitet werden, es ist die Startseite also define\_main\_page.php

Hier empfiehlt es sich den Editor auf Nur Text umzuschalten um die Links zu verändern.

Die Beispielbilder können per FTP überschrieben werden, das sind:  
includes/templates/winchester\_responsive/images/home1.png  
includes/templates/winchester\_responsive/images/home.png

includes/templates/winchester\_responsive/images/home3.png

Diese drei Bilder müssen exakt die Größe 310×200 Pixel haben

## Schriftart ändern

Dieses Template sieht die Schriftart Ubuntu vor und bindet diesen Google Font lokal ein.

Vorintegriert sind auch die Fonts Arimo und Open Sans.

Wenn Sie auf Arimo umstellen wollen, ändern Sie in folgender Datei den Link entsprechend ab:

includes/templates/winchester\_responsive/common/html\_header.php

von

auf:

oder für Open Sans:

In Ihren Stylesheets müssen Sie dann noch alle Aufrufe entsprechend ändern von

auf z.B.:

oder

Bitte beachten Sie, dass die voreingestellten Schriftgrößen in den Stylesheets für Ubuntu ausgelegt sind und Sie die möglicherweise anpassen müssen, wenn Sie eine andere Schriftart verwenden.

Sie können natürlich auch jeden anderen Google Font verwenden, wenn Sie ihn so einbinden wie hier beschrieben:

<https://www.zen-cart-pro.at/knowledgebase/google-fonts-lokal-einbinden/>

## Verwendung von Font Awesome Icons

Dieses Template verwendet an verschiedenen Stellen lokal eingebundene Font Awesome Icons.

Generell können Sie in Ihren Sprachdateien oder Templatedateien jedes beliebige Free Font Awesome 6.7.0 kompatible Icon verwenden. Also alles, was Sie hier finden:

<https://fontawesome.com/v6/search?o=r&m=free>

Beispiel:

Telefonhörer Icon normal:

```
<i class="fa-solid fa-phone"></i>
```

Telefonhörer Icon sehr groß in Farbe gelb:

`<i class="fa-solid fa-phone fa-2xl" style="color: #FFD43B;"></i>`

## Farben ändern

Passen Sie die Farben im Hauptstylesheet `includes/templates/winchester_responsive/css/stylesheet.css` und in den anderen Stylesheets in diesem Ordner an Ihre Wünsche an.

## Optional: Dunkles Design WINCHESTER BLACK

Um das Layout auf ein dunkles Design im Stil des alten Winchester Black Templates umzustellen, können Sie die im Ordner OPTIONAL BLACK Dateien und Ordner in der vorgegebenen Struktur in Ihr Shopverzeichnis hochladen und die bestehenden damit überschreiben. Damit wird das Template dann so aussehen wie auf:

<https://winchesterblack.zencartdemo.at>

## Hinweis für Updates von älteren Winchester Template Versionen

Wenn Sie Ihre alte Farbkonfiguration und sonstiges aus Ihrem alten Winchester Template übernehmen wollen, vergleichen Sie Ihre alten Stylesheets mit den neuen.

Insbesondere das Hauptstylesheet `stylesheet.css` enthält seit 3.0.0 etliche neue Definitionen, die unbedingt vorhanden sein müssen. Sie sind im neuen Stylesheet im oberen Bereich mit

```
/*bof new definitions since 3.0.0*/
```

gekennzeichnet

Prüfen Sie auch alle anderen Templatedateien Ihres alten Winchester Templates und vergleichen Sie sie mit den neuen, Sie werden diese alten Dateien keinesfalls einfach so 1:1 übernehmen können.

## UNTERSTÜTZEN

Sie verwenden dieses Template als Grundlage für Ihr Shopdesign?  
Spenden Sie für die Weiterentwicklung der deutschen Zen Cart Version hier:

<https://spenden.zen-cart-pro.at>

Du willst helfen, dieses Template noch besser zu machen?  
Beteilige Dich auf Github:

<https://github.com/zencartpro/157-template-winchester>